

Outlook (new) 設定方法

お手元に「NICE TV メール設定情報のご案内」をご準備ください。

1 『Outlook (new)』を起動させます。

※初めてOutlook (new)を使う場合、手順4の画面が表示されることがあります。
その際は手順4へお進みください。



2 画面右上の『設定マーク』をクリックします。




3 メールアカウント内、『アカウントの追加』をクリックします。




4 アカウント追加画面が表示されます。 メール設定情報に記載の『メールアドレス』を 入力し『続行』をクリックします。

(* * * * @nice-tv.jp)

※画面が変わるまで、しばらくお待ちください



5 『メールプロバイダーの選択』の画面が 表示されます。 『POP』をクリックします。



6 IMAPアカウントの設定画面が表示されます。
以下のように入力し『続行』をクリックします。

●パスワード: お客様のメール設定情報に記載された『パスワード』


●受信メール

- ・サーバー: pop1.nice-tv.jp
- ・ポート: 995
- ・セキュア接続タイプ: SSL/TLS

●送信メール

- ・SMTPユーザー名: ご利用者様のユーザID
※ユーザID…メールアドレスの@より前の部分(「****」@nice-tv.jp)
- ・サーバー: smtp1.nice-tv.jp
- ・ポート: 465
- ・セキュア接続タイプ: SSL/TLS

POP
test@nice-tv.jp



パスワード * ①
.....

パスワードを忘れた場合

表示数を増やす

おすすめの設定を使用する

POP 受信サーバー * ポート *
pop1.nice-tv.jp 995

セキュア接続タイプ
SSL / TLS (推奨) ▼

SMTP 構成

SMTPユーザー名 *
test

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを入力してください。

SMTP送信サーバー * ポート *
smtp1.nice-tv.jp 465


セキュア接続タイプ
SSL / TLS (推奨) ▼

続行 プロバイダーを選択

7 各種案内が表示されます。ご一読くださいの上、ご選択ください。
(画像は一例です)

Microsoft はお客様のプライバシーを尊重しています

test@nice-tv.jp



データを Outlook に委ねる場合でも、そのデータの所有者はユーザーのままです。

必須の診断データ
Outlook がインストールされているデバイスで Outlook のセキュリティ、最新の状態、適切な動作を維持するために、必要な診断データを収集します。これは Outlook の基本的な機能に関連しており、名前、メールの内容、Outlook とは無関係なアプリに関する情報は含まれていません。[詳細情報](#)

次へ

一緒に進歩する

test@nice-tv.jp



追加の診断データと利用状況データを Microsoft に送信していただくと、継続して改善を行うことができます。これらのデータには、ユーザーの名前、メールの内容、Outlook とは無関係なアプリに関する情報は含まれません。[詳細情報](#)

Outlook に関するオプションのデータを Microsoft に送信しますか?

はい、オプションのデータを送信します

いいえ、オプションのデータを送信しません

承諾

エクスペリエンスの強化

test@nice-tv.jp



Outlook には、作成、コミュニケーション、共同作業をより効果的に行うためにオンライン サービスに接続するエクスペリエンスが含まれています。これらの接続エクスペリエンスの中には、コンテンツを分析して提案や推奨事項を提供するものもあります。接続エクスペリエンスを提供するために、Outlook は必要なサービス データを収集します。[詳細情報](#)

接続エクスペリエンスを調整するには、[プライバシー設定](#)に移動します。

続行

以上で、『Outlook (new)』の設定は完了です。