


Outlook 2021 設定方法


お手元に「NICE TV メール設定情報のご案内」をご準備ください。

1 『Outlook』を起動させます。

※初めてOutlookを使う場合、手順5の画面が表示されることがあります。
その際は手順5へお進みください。



2 画面左上の『ファイル』をクリックします。



3 画面左側にある『情報』をクリックします。

アカウント情報の『アカウント設定』→「アカウント設定(A)...」をクリックします。



4 アカウント設定画面が表示されます。『新規』をクリックします。

※既に存在するメールアカウントの確認・変更をする場合は『変更』をクリックします。

電子メール アカウント

アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。




- 5 アカウント追加画面が表示されます。
お客様のメール設定情報に記載された『メールアドレス』を入力します。
(* * * * @nice-tv.jp)

『詳細オプション』の

『自分で自分のアカウントを手動で設定』をチェックして、『接続』をクリックします。

※画面が変わるまで、しばらくお待ちください



Outlook


メールアドレス
test@nice-tv.jp

詳細オプション ^
 自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

アカウントがない場合 [開始するには、Outlook.com のメールアドレスを作成します。](#)

- 6 『詳細設定』の画面が表示されます。
『POP』をクリックします。



Outlook

詳細設定

Microsoft 365 Outlook.com Exchange Google

POP IMAP Exchange 2013 以前

前に戻る

7 POPアカウントの設定画面が表示されます。
以下のように入力し『次』へをクリックします。

●受信メール

- ・サーバー: pop1.nice-tv.jp
- ・ポート: 110
- ・チェック項目: すべてなし

●送信メール

- ・サーバー: smtp1.nice-tv.jp
- ・ポート: 25
- ・暗号化方法: なし
- ・チェック項目: なし

POP アカウントの設定
test@nice-tv.jp [\(別のユーザー\)](#)

受信メール
サーバー: ポート:
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール
サーバー: ポート:
暗号化方法:
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信
 既存のデータファイルを使用
 [参照...](#)

[前に戻る](#) [次へ](#)


8 お客様のメール設定情報に記載された『パスワード』を入力して、『接続』をクリックします。

POP アカウントの設定
test@nice-tv.jp [\(別のユーザー\)](#)

パスワード

[前に戻る](#) [接続](#)

- 9 『Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する』のチェックボックスを『外して』、『完了』をクリックします。



Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
test@nice-tv.jp

別のメール アドレスを追加

メールアドレス 次へ

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

完了

以上で、『Outlook2021』の設定は完了です。